




outlook のファイル・アカウント情報から、 アカウントの追加ではなく、アカウント設定のプルダウンから「プロフィールの管理」を選びます。

すると別なWindowがひらくので、ここで「電子メールアカウント」をクリックします。



電子メールアカウントのウィンドウが開くので、「新規」アイコンをクリックしてください



ウィンドウ下 手動設定のチェックボタンを入れて 次へ進みます

データファイル(F)...

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Daiki Matsumoto

電子メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

ユーザ情報の部分で、上から

名前 : 自由 区別しやすいお名前を

電子メールアドレス : メールアドレスをフルで test@tins.ne.jp

アカウントの種類 : pop3 を選択

受信メールサーバ : mst.tins.ne.jp

送信メールサーバ : mst.tins.ne.jp

メールサーバへのログイン情報 ※ここが注意

アカウント名 : POP3のIDを入れます メールアドレス test@tins.ne.jp の場合
"test" だけになります。

パスワード : POP3のパスワード

「次へ」を押すとしばらくして設定が完了するはずです。戻ると電子メールアカウントに追加したアカウントが表示されると思います。



SMTPについて追加 2025年

SMTPの設定がデフォルトでは正しくないケースが新しいバージョンで発見されました。以下の手順で送信メールサーバの設定変更をお願い致します。

一旦アカウント変更のウィンドウへ戻って 右下「詳細設定」をクリック

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): test
電子メール アドレス(E): test@tins.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.tins.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.tins.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): test
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)


アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

「インターネット電子メール設定」というウィンドウが開くのでその中の「送信サーバ」のタブを選んで「送信サーバは認証が必要の」チェックは外す。



次に「詳細設定」タブを選んで 下記の設定を確認してください

POP3サーバ : 110

「このサーバでは暗号化された接続は」、なし はチェックボタンなし

送信サーバ 25 が入っていたら 587 に設定

使用する暗号化接続の種類は「なし」を選択

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 25

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル